

Demo-Betrieb und Wartung

Demo-Betrieb und Wartung

Zwei Schalter auf der Webseitenseite, Karte **Betriebsart**. Beide brauchen das Recht „online stellen“ und fragen vor dem Umschalten nach.

“  **Screenshot:** Karte *Betriebsart* mit den beiden Schaltern.

Demo-Betrieb

Neue Webseiten starten im Demo-Betrieb. Er bedeutet: Die Webseite wird als Demo gekennzeichnet, die **Demo-Ansicht** ist verfügbar, und die Überwachung prüft die Auslieferung über die Demo-Adresse statt über die Domäne — die zeigt ja noch woandershin.

Ausschalten, sobald die Domäne umgestellt ist. Dann prüft die Überwachung die echte Adresse, und die Demo-Ansicht verschwindet von der Webseitenseite.

Wartungsmodus

Solange er läuft, wird die Webseite **nicht ausgeliefert** — Besucher bekommen eine Wartungsseite. Die Kopien bleiben erhalten; ausschalten, und die zuvor online gestellte Version ist sofort wieder da.

Wofür: Wenn eine Webseite bewusst vom Netz soll — Vertrag beendet, rechtliche Gründe, ein Fehler, der nicht mit einer alten Version zu beheben ist. Nicht nötig für Änderungen an Ihrem System: Das liegt hinter Kuratoron Static und stört die Auslieferung nicht.

Der Wartungsmodus lässt sich nicht beenden, solange kein Hostname hinterlegt ist. Und er schaltet sich selbst ein, wenn der letzte Hostname gelöscht wird.

Aktiv

In den Einstellungen gibt es zusätzlich **Aktiv**. Eine inaktive Webseite ist stillgelegt: keine Auslieferung, keine Überwachung, keine Meldungen. Das ist für Webseiten, die eine Weile ruhen sollen, ohne gelöscht zu werden.

Revision #3

Created 13 September 2026 05:07:32 by kuratoronadmin

Updated 13 September 2026 12:22:24 by kuratoronadmin