

# FTP-Konten und Kopierer einrichten

# FTP-Konten und Kopierer einrichten

Jeder Kopierer (oder Standort) erhält ein eigenes **FTP-Konto**. Die Scans eines Kontos erscheinen in der Weboberfläche als eigener Bereich.

## Konto anlegen

Menü → **FTP-Konten** → Bezeichnung eingeben (z. B. „Kopierer Empfang“), **privat** oder **öffentlich** wählen → **FTP-Konto anlegen**.

 ScanDock

 Stefan Kittel  
IT Solutions

 **Muster GmbH** **Muster GmbH**

Hilfe

anna.admin@muster-gmbh.example ▾

### FTP-Konten

Jeder Kopierer (oder Standort) erhält ein eigenes FTP-Konto. Über das Konto können nur Scans hochgeladen werden (PDF, JPG, PNG oder TIFF, höchstens 50 MB pro Datei).

Bezeichnung, z. B. Kopierer Empfang

☒ privat ☐ öffentlich

FTP-Konto anlegen

**Öffentlich:** alle Benutzer sehen die Scans. **Privat:** nur die eingetragenen Personen und Gruppen – auch Administratoren nur, wenn sie eingetragen sind.

| Bezeichnung                               | Sichtbarkeit | Benutzername | Status | Scans |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|
| <a href="#">Kopierer Empfang</a>          | öffentlich   | demo-kkj74c  | aktiv  | 16    |
| <a href="#">Kopierer Geschäftsführung</a> | privat       | demo-g3jdqw  | aktiv  | 4     |

Seite FTP-Konten mit Formular „FTP-Konto anlegen“ und Liste der Konten

## Zugangsdaten für den Kopierer

| Feld am Kopierer   | Wert                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Server / Host      | ftp.scandock.cloud                                              |
| Port               | 21 (FTP oder FTPS explizit „AUTH TLS“) oder 990 (FTPS implizit) |
| Benutzername       | wie angezeigt, z. B. firma-ab12cd                               |
| Passwort           | wie angezeigt (siehe unten)                                     |
| Verzeichnis / Pfad | / oder leer                                                     |
| Modus              | Passiv (PASV)                                                   |
| Dateiformat        | PDF empfohlen (auch JPG, PNG, TIFF möglich)                     |

Das **Password** wird nur direkt nach dem Anlegen bzw. nach **Neues Passwort** im Klartext angezeigt. Danach steht dort , das **Augen-Symbol** zeigt es bei Bedarf an.

### Zugangsdaten für den Kopierer

|                    |                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Server             | ftp.scandock.cloud                                                                                         |
| Port               | 21 FTP oder FTPS (explizit, „AUTH TLS“) · 990 FTPS implizit                                                |
| Benutzername       | demo-kkj74c                                                                                                |
| Password           | <input type="password"/>  |
| Verzeichnis / Pfad | / (leer lassen, falls möglich)                                                                             |
| Modus              | Passiv (PASV)                                                                                              |

Wenn der Kopierer es unterstützt, FTPS verwenden. Unverschlüsseltes FTP überträgt Passwort und Dokumente im Klartext. Das Konto kann nur Scans hochladen (PDF, JPG, PNG oder TIFF, höchstens 50 MB), aber keine Dateien auflisten, lesen oder löschen.

[Neues Passwort](#) [Sperren](#) [Löschen](#)

*Detailseite eines FTP-Kontos mit Zugangsdaten und Augen-Symbol*

**Empfehlung:** Nutzen Sie **FTPS**, wenn der Kopierer es unterstützt. Bei unverschlüsseltem FTP werden Passwort und Dokumente im Klartext übertragen.

## Was ein Kopierer darf

Das Konto kann **nur hochladen**: keine Dateien auflisten, lesen oder löschen. Ein mitgelesenes Passwort verrät deshalb keine Scans.

## Regeln für Dateien

- Erlaubt: **PDF, JPG/JPEG, PNG, TIFF**. Andere Dateien werden gelöscht und gemeldet.
- Maximal **50 MB** pro Datei (übliche Scans: 0,5–5 MB). Größere Übertragungen bricht der Server ab, der Kopierer meldet einen Fehler, in ScanDock erscheint ein Hinweis.
- Jede Datei wird auf echten Inhalt und Schadcode (z. B. HTML/Skript in PDFs) geprüft.
- Dateinamen werden vereinheitlicht (Umlaute → ae/oe/ue/ss, Sonderzeichen → , max. 30 Zeichen).

ScanDock ist für Kopierer gedacht, nicht zum Austausch beliebiger Dateien.

## Konto verwalten

Auf der Detailseite: **Neues Passwort** (altes gilt sofort nicht mehr, Kopierer umstellen!), **Sperren/Aktivieren**, **Löschen** (löscht auch **alle Scans** des Kontos).

Revision #2

Created 30 October 2026 16:27:49 by scanikaiki

Updated 30 October 2026 16:41:50 by scanikaiki